

1.インストール前に決定しなければならないこと

サーバ管理者レベルに確認、決定すること

1.管理者ユーザー名・パスワードの確認、決定

サーバ上でインストール作業を行う管理者のユーザー名、パスワードをサーバ管理者と打ち合わせして確認、決定しておきます。

内容	標準値		本校設定値		予定日	完了日	お客様 役職名・名前	SSP 担当者名
	ユーザー名/パスワード		ユーザー名/パスワード					

2.初期管理者、初期ユーザーの登録

サーバ上で設定や確認を行う初期管理者、初期ユーザーのユーザー名、パスワードをサーバ管理者と打ち合わせして確認、決定しておきます。

内容	標準値		本校設定値		予定日	完了日	お客様 役職名・名前	SSP 担当者名
	ユーザー名/パスワード		ユーザー名/パスワード					

3.初期教材フォルダのパスの確認、決定

教材をサーバに登録する際に、教材を入れるパス(ディレクトリ)を確認、決定し、サーバ管理者に連絡しておきます。

内容	標準値	本校設定値
教材フォルダ	c:\study\isserver3\course	
ユーザー名	administrator	
パスワード	*****	

予定日	完了日	お客様	SSP
		役職名・名前	担当者名

4. 小学校用／一般用の選択、決定

スタディサーバ for Web はインストールの時に小学校用または一般用のどちらかを選ぶことができます。
いったんインストールを行うと、後からは変更ができませんので、どちらでインストールするかを事前に決めておきます。

予定日	完了日	お客様	SSP
		役職名・名前	担当者名

■ 小学校用と一般用で異なる部分について

① 学習者の起動画面

画像とボタンが異なります。小学校用:「始めよう」「終わり」
一般用:「学習する」



小学校用





一般用

② 学習者のメニューボタン

ボタンの文字表示が異なります。

小学校用:「きろく」
一般用:「記録」




小学校用

一般用

5. トップ画面の画像の確認、決定

予定日	完了日	お客様	SSP
		役職名・名前	担当者名

スタディサーバ for Web は学習者のトップ画面（最初に表示される画面）の画像をカスタマイズすることができます。カスタマイズができるのは、下の赤い枠の中の部分の画像です。



- ・トップ画像はサーバ用コンピュータの中に入っています。変更を行う場合は、サーバ用コンピュータのトップ画像があるフォルダの更新権限を持つアカウントでログインして行います。
- ・トップ画像を変更する際は、幅580×高さ350ピクセルのjpeg形式のファイルをご用意ください。
- ・ファイルサイズが大きいと、表示に時間がかかることがあるので、なるべく小さなサイズにおさめてください。

トップ画像の変更のしかた

- 1)まず最初に、バックアップのため現在のトップ画面の名前を別の名前（server_0.jpg など）に変更しておきます。トップ画面のあるフォルダとファイル名は以下の通りです。
【小学校用】c:¥study¥issserver3¥student_home¥img フォルダの中のserver_2.jpg
【一般用】c:¥study¥issserver3¥student_home¥img フォルダの中のsplash_ippan.jpg
- 2)新しくトップ画面にする jpeg ファイルの名前を変更して、c:¥study¥issserver3¥student_home¥img フォルダの中にコピーします。
【小学校用】server_2.jpg に名前を変更
【一般用】splash_ippan.jpg に名前を変更
- 3)学習者画面を表示して、画像が変更されていることを確認します。変更されていない場合、ブラウザの[更新]ボタンを押してください。